

met KNOPPIX WL & het INTERNET op.txt  
Met KNOPPIX een netwerkkaart met WLAN functionaliteit installeren en configureren voor WLeiden.

Bijvoorbeeld: Bootable CD op een Laptop met Senao WLAN card met externe antenne aansluiting met biquad antenne.

1. Stop de kaart in de laptop en sluit de antenne aan.
2. Stop de KNOPPIX CD in de laptop. Start de computer op en tik in na de prompt "knoppix". (Het programma start nu op)  
Bij sommige laptops start KNOPPIX niet op, tik dan na de prompt in "knoppix nopic"

3. klik links onder op K
4. klik op KNOPPIX => Netwerk/Internet => Network card configuration
5. Kies nu eth0
6. Op de vraag broadcasting DHCP? Kies YES

INSTELLINGEN VAN DE WLAN CARD VOOR WIRELESSLEIDEN

7. klik links onder op K
8. klik op KNOPPIX => Netwerk/Internet => wavelan configuration.
9. Configuratie van wirelessparameters voor eth0. Kies Yes.
10. ESSID for eth0, leeg laten => OK
11. NWID for eth0, leeg laten => OK
12. mode for eth0, kies auto => OK
13. channel for eth0, leeg laten => OK
14. frequentie for eth0, leeg laten => OK
15. encryptie for eth0, leeg laten => OK
16. iwconfig for eth0, leeg laten => OK
17. iwspy for eth0, leeg laten => OK
18. iwpriv for eth0, leeg laten => OK

NETWERKKAART IS NU INGESTELD VOOR WLEIDEN.

PROXY INSTELLEN VOOR WLEIDEN.

19. klik links onder op K
20. klik op netwerk => Konqueror webbrowser
21. Schuif het balkje naar beneden en zoek links het icoontje voor de proxy en klik hierop.
22. Zet een vinkje bij Proxy
23. selecteer Handmatig opgeven instellingen en klik op Instellen
24. vul in achter HTTP: HTTP://proxy.wleiden.net
25. vul in achter poort: 3128
26. Zet een vinkje bij Dezelfde poort gebruiken voor alle protocollen.

U KUNT NU HET INTERNET OP.